


Szerverek


Hozza létre az alábbi hálózatot PacketTracer alkalmazásban.

Használja a 2911-es forgalomirányítót és a 2960-as kapcsolót.


Az eszközök összekapcsolására a G0/1-es portokat használja.




A hálózatban kiosztható első IP címet a forgalomirányító G0/1 interfésze kapja.




A hálózatban kiosztható utolsó IP címet PC1 kapja.



Adjon IP címet a WEB (HTTP) szervernek, a fenti ábrának megfelelően.




Ellenőrizze a ping parancs segítségével, hogy PC1-ről elérhető-e a HTTP-szerver.




Érje el a HTTP szerveret PC1 böngészőjéből IP cím alapján.




Adjon IP címet a DNS- szervernek, a fenti ábrának megfelelően.




Hozzon létre egy rekordot a DNS-szerveren és rendelje össze a HTTP szerver IP címét a HTTP.com névvel. Az add paranccsal mentse a beállítást.




Adja meg a Web szerveren a DNS szervert IP címét.



Adja meg PC1-en is a DNS szervert IP címét.



Érje el a HTTP szerveret PC1 böngészőjéből HTTP.com néven.



Adjon IP címet a DHCP- szervernek, a fenti ábrának megfelelően.

The screenshot shows the 'DHCP-Server' configuration window with the 'Desktop' tab selected. Under 'IP Configuration', the 'Static' radio button is chosen. The fields are filled with the following values:

Field	Value
IP Address	192.168.1.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	192.168.1.5

Állítsa be úgy, hogy a 192.168.1.0/24-es hálózatban osszon IP címet . A cím kiosztás a 192.168.10.10-es címtől kezdődjön. Ossa ki az alapértelmezett átjáró és a DNS szerver címét is.

Mentse a beállításokat.

The screenshot shows the 'DHCP-Server' configuration window with the 'Services' tab selected. The 'DHCP' service is enabled. The configuration details are as follows:

Interface	Service
FastEthernet0	On


Other configuration fields:

Field	Value
Pool Name	serverPool
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	192.168.1.5
Start IP Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Maximum Number of Users	25
TFTP Server	0.0.0.0
WLC Address	0.0.0.0

Buttons: Add, Save, Remove.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.1.1	192.168.1.5	192.168.1.10	255.255.255.0	25	0.0.0.0	0.0.0.0

Cím kiosztása PC2-nek.



Ellenőrizze a ping parancs segítségével, hogy PC2-ről elérhető-e PC1.

